


# **Manual de Acesso Remoto aos computadores do DEPES em computadores WINDOWS OS**




## Abaixo segue numerado os passos:

1. Aperte “Windows+R” novamente e pesquise por **mstsc**:



2. Isto abrirá a janela **Conexão de Área de Trabalho Remota**. Clique no botão de “Mostrar Opções”:



3. Na aba **Geral** cadastre o usuário no campo “Nome de usuário” com formato **colan96\nome do usuário**. Para os alunos o **nome do usuário** será o número da sua própria matrícula (Ex: 1234567GPROD); para professores o **nome do usuário** deverá ser consultado com a equipe da COLAN.  
No campo “Computador” digite o **IP** do computador conforme as tabelas abaixo.

Para todos os alunos da graduação o uso do acesso remoto ao Laboratório da COLAN, os computadores disponíveis serão os **COLAN000** à **COLAN040**

Lab COLAN:

| Nome do computador           | IP          | Uso   |
|------------------------------|-------------|-------|
| COLAN000.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.30 | Aluno |
| COLAN001.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.31 | Aluno |
| COLAN002.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.32 | Aluno |
| COLAN003.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.33 | Aluno |
| COLAN004.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.34 | Aluno |
| COLAN005.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.35 | Aluno |
| COLAN006.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.36 | Aluno |
| COLAN007.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.37 | Aluno |
| COLAN008.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.38 | Aluno |

| Nome do computador           | IP          | Uso   |
|------------------------------|-------------|-------|
| COLAN009.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.39 | Aluno |
| COLAN010.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.40 | Aluno |
| COLAN011.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.41 | Aluno |
| COLAN012.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.42 | Aluno |
| COLAN013.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.43 | Aluno |
| COLAN014.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.44 | Aluno |
| COLAN015.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.45 | Aluno |
| COLAN016.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.46 | Aluno |
| COLAN017.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.47 | Aluno |
| COLAN018.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.48 | Aluno |
| COLAN019.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.49 | Aluno |
| COLAN020.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.50 | Aluno |
| COLAN021.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.51 | Aluno |
| COLAN022.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.52 | Aluno |
| COLAN023.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.53 | Aluno |
| COLAN024.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.54 | Aluno |
| COLAN025.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.55 | Aluno |
| COLAN026.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.56 | Aluno |
| COLAN027.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.57 | Aluno |
| COLAN028.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.58 | Aluno |
| COLAN029.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.59 | Aluno |
| COLAN030.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.60 | Aluno |
| COLAN031.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.61 | Aluno |
| COLAN032.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.62 | Aluno |
| COLAN033.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.63 | Aluno |
| COLAN034.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.64 | Aluno |
| COLAN035.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.65 | Aluno |
| COLAN036.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.66 | Aluno |
| COLAN037.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.67 | Aluno |
| COLAN038.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.68 | Aluno |
| COLAN039.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.69 | Aluno |
| COLAN040.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.70 | Aluno |

#### ATENÇÃO:

Para os alunos inscritos nas disciplinas que utilizam o MATLAB, os computadores que devem ser usados nas aulas são os listados na tabela “LAB de MATLAB”, todos os outros alunos não terão acesso a estes computadores.

Os computadores disponíveis para as aulas de MATLAB serão os **DEPES-REM00** à **DEPES-REM16** e para o(a) professor(a) a estação reservada será a **DEPES-REM17**.

OBS: Converse com o(a) professor(a) para saber qual destes computadores você poderá usar. Se entende que caso um aluno já esteja usando o computador remotamente, ao fazer o **Logon** no computador indevidamente você irá derrubar a conexão e “sequestrar” o computador de outro(a) aluno(a).

Lab de MatLAB:

| Nome do computador              | IP          | Uso       |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| DEPES-REM00.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.10 | Aluno     |
| DEPES-REM01.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.11 | Aluno     |
| DEPES-REM02.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.12 | Aluno     |
| DEPES-REM03.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.13 | Aluno     |
| DEPES-REM04.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.14 | Aluno     |
| DEPES-REM05.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.15 | Aluno     |
| DEPES-REM06.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.16 | Aluno     |
| DEPES-REM07.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.17 | Aluno     |
| DEPES-REM08.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.18 | Aluno     |
| DEPES-REM09.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.19 | Aluno     |
| DEPES-REM10.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.20 | Aluno     |
| DEPES-REM11.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.21 | Aluno     |
| DEPES-REM12.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.22 | Aluno     |
| DEPES-REM13.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.23 | Aluno     |
| DEPES-REM14.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.24 | Aluno     |
| DEPES-REM15.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.25 | Aluno     |
| DEPES-REM16.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.26 | Aluno     |
| DEPES-REM17.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.27 | Professor |
| DEPES-REM18.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.28 | Professor |
| DEPES-REM19.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.29 | Professor |

Para os alunos do Técnico de Mecânica, computadores para uso com SolidWorks.


| Nome do computador                 | IP           | Uso       |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| LABCAD00-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.150 | Professor |
| LABCAD01-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.151 | Aluno     |
| LABCAD02-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.152 | Aluno     |
| LABCAD03-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.153 | Aluno     |
| LABCAD04-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.154 | Aluno     |
| LABCAD05-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.155 | Aluno     |
| LABCAD06-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.156 | Aluno     |
| LABCAD07-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.157 | Aluno     |
| LABCAD08-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.158 | Aluno     |
| LABCAD09-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.159 | Aluno     |
| LABCAD10-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.160 | Aluno     |
| LABCAD11-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.161 | Aluno     |
| LABCAD12-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.162 | Aluno     |
| LABCAD13-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.163 | Aluno     |
| LABCAD14-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.164 | Aluno     |
| LABCAD15-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.165 | Aluno     |
| LABCAD16-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.166 | Aluno     |
| LABCAD17-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.167 | Aluno     |
| LABCAD18-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.168 | Aluno     |
| LABCAD19-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.169 | Aluno     |
| LABCAD20-CEFET.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.170 | Aluno     |

Para os alunos do Técnico de Mecânica, computadores para uso com software da FESTO.


| Nome do computador           | IP          | Uso   |
|------------------------------|-------------|-------|
| COLAN000.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.30 | Aluno |
| COLAN001.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.31 | Aluno |
| COLAN002.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.32 | Aluno |
| COLAN003.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.33 | Aluno |
| COLAN004.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.34 | Aluno |
| COLAN005.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.35 | Aluno |
| COLAN006.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.36 | Aluno |
| COLAN007.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.37 | Aluno |
| COLAN008.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.38 | Aluno |
| COLAN009.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.39 | Aluno |
| COLAN010.colan96.cefet-rj.br | 10.153.1.40 | Aluno |

Você deve escolher o **IP** de um computador que não esteja sendo utilizado.


A coordenação da COLAN poderá mapear o(a)s aluno(a)s que estejam fazendo isso de forma abusiva e punir com as medidas cabíveis.




4. Clique na aba **Avançado** e então no botão “Configurações...”:




5. Na janela **Configurações de Servidor Gateway RD**: marque opção “Usar estas configurações do servidor de Gateway de Área de Trabalho” e preencha o campo “Nome do Servidor” com **depes-remoto.cefet-rj.br**. No campo “Método de logon” selecione “Solicitar senha”, após isso marque “Ignorar Servidor de Gateway de Área de Trabalho para Endereços Locais” e “Usar minhas credenciais de Gateway de RD no computador remoto”. Após todas essas etapas aperte em “OK”:




6. Clique em “Conectar”:



7. Entre com a senha da COLAN e clique em “OK”. A senha inicial **foi enviada para e-mail institucional de cada usuário** pelo Professor **Cristhian Nolte** e deverá ser trocada durante o primeiro login:




8. Na tela a seguir marque “Não perguntar novamente sobre conexões com este computador”, e clique em “Sim”:



Ao término da conexão o **Desktop Remoto** irá aparecer:



9. No **Desktop Remoto**, pressione "CTRL", "ALT" e "END" ao mesmo tempo no teclado e então na janela que irá aparecer selecione a opção "Alterar uma Senha"




**10. Na tela Alterar um senha:**

No campo "senha antiga" digite a senha antiga, a princípio a primeira senha é: **Colan-123**


Nos campos "Nova senha" e "Confirmar senha", digite a nova senha, lembrando que a senha deverá seguir três das quatro regras a seguir:

- **8 ou mais caracteres;**
- **Letras maiúsculas e minúsculas;**
- **Caracteres especiais;**
- **Números.**



11. Ao término do uso, vá ao **Desktop** e pressione simultaneamente “CTRL” “ALT” e “END” e então selecione a opção “Sair” para terminar a conexão.

**IMPORTANTE: Caso o usuário não termine a conexão propriamente, o logon ficará preso neste computador e não será possível conectar a outro computador.**



12. Para usos subsequentes do acesso remoto não há necessidade de repetir todos os passos. Apenas aperte “Windows+R”, pesquise por **mstsc** e use as credenciais de “Computador” e “Nome de Usuário” explicadas no **Passo 1** e clique em “Conectar”.